

Merino extrafine 120



Anleitung Nr. 337

Oversized Pullover

Material:

Merino extrafine 120 (Art. 1358),
100% Schurwolle (Merino extrafine)

Lauflänge:

50 g = ca. 120 m

Verbrauch/Farbe:

ca. 750 g in Farbe 15

Nadelstärke:

Stricknadel Nr. 5 und eine kurze Rundstricknadel Nr. 5

Rückenteil: 148 M anschlagen, 6 cm im Muster 1 str, anschließend im Muster 2 weiterstr. Bei 55 cm ab Anschl beidseitig für die Ärmelansätze je 12 M neu anschl = 172 M. Gerade weiterstr. Für die Schultersträgung ab 76 cm Gesamthöhe beidseitig jede 2 R 2 x 3 M und 9 x 6 M abk. Gleichzeitig bei 82 cm ab Anschl für den Halsausschnitt die mittl. 44 M abk und beidseitig davon in jeder 2. R noch 2 x 4 M abk.

Vorderteil: Anschl 148 M, im Muster 1, 6 cm str. Dann mit Muster 2 weiterstr. Bei 25 cm ab Anschl für die Taschenborte wie folgt einteilen: 22 M Muster 2, 32 M Muster 1, 40 M Muster 2, 32 M Muster 1, 22 M Muster 2. Noch 3 cm in dieser Einteilung str. Dann die 32 M der Taschenborte abk. Für die Innentasche bei 12 cm ab Abschl von Rückseite 32 M wieder auffassen und im Muster 2 str. Bei 16 cm ab Auffasskante diese 32 M anstelle der abgek M in die R einfügen und über alle 148 M im Muster 2 str. Für die Ärmelansätze ab 40 cm beids je 12 M neu anschl = 172 M. Gerade weiterstr. Die Schulter wie beim Rückenteil schrägen. Mit Schulterbeginn auch den Halsausschnitt arbeiten, dafür die mittl 16 M abk und beidseitig davon in jeder 2 R noch 1 x 5 M, 1 x 4 M, 1 x 3 M und 6 x 1 M abk.

Ärmel: Schulternähte schließen und Ärmel direkt am Ärmelansatz anstr, dafür 84 M aus den RM auffassen und im Muster 2 str. In jeder 4. + 6. R beidseitig abwechselnd 16 x 1 M abn. Nach 95 R im Muster 2 noch 9 R im Muster 1 str, dann abk.

Muster 1:

Nadel Nr. 5: Glatt li = Vorders li, Rückts re

Muster 2:

Nadel Nr. 5: Glatt re = Vorders re, Rückts li

Tipp:

Ärmel werden von oben nach unten gestr, der Pfeil in der Schnittskizze zeigt die Strickrichtung

Maschenprobe:

Muster 2, Nadel Nr. 5:

20 M = 10 cm breit

28 R = 10 cm hoch

Halsborte: Mit der Rundstricknadel ca. 120 M auffassen und 3 R li str, dann alle M locker li abk.

Seitenborten: Aus den Seitenkanten des Vorderteils 60 M beidseitig auffassen (bis zu den Ärmelansätzen). Im Muster 1, 6 cm str und dann die M locker li abk.

Beim Rückenteil 80 M beidseitig auffassen und genau so verfahren wie beim Vorderteil. Die oberen Kanten an die Ärmelansätze nähen. Die Seitenkanten der Taschen annähen.

Merino extrafine 120

